

Активация Управление аптекой 3.0 и Кассира 4.0

Существует 2 сервера лицензирования Рарусовский Сервер лицензирования 2.0 и СЛК 3.0.


Сервер лицензирования 2.0 нужен для лицензий УА 3.0.

СЛК 3.0 для лицензий Кассира 4.0.


Чтобы они работали вместе, необходимо установить внешнюю компоненту.

Внешняя компонента СЛК – это клиентская часть системы, при помощи которой конфигурация обращается к серверу СЛК.

Установить Сервер лицензирования 2.0 можно сразу через полный дистрибутив УА 3.0.



Установить СЛК 3.0 можно сразу через полный дистрибутив Кассира 4.0.



Сервер лицензирования 2.0 выглядит так:

Сервер лицензирования

Версия: 2.0.6.335, Порт: 15200
Ключей: 0, СЛК: 0, Подключений: 0/0

Подключения	Список ключей	Функции	Настройка		
Серийный номер	Тип	Название	Последнее обращение	Код доступа	Состояние

СЛК 3.0 выглядит следующим образом:

Сервер СЛК 3.0.18.8060

ZVERZVE-I3VVG5A (192.168.0.104,192.168.200.21) : 9099, Windows 10 10.0.17763 (x86_64), Серий: 1598 (16.10.2024), Драйвер USB ключа 10.1.11.701

Главная

Установка лицензий

Обновление / восстановление лицензий

Ответ из Центра Лицензирования

Планирование и

Главная


Типовые решения на V8 (4B38) ^

Продукт недоступен - Основные / работоспособные ключи не найдены


Соединений: 1

(192.168.0.104,192.168.200.21) , Сервер лицензирования 1С:Рарус, Компонента 3.0.18.8060 (i386, на диске)

Как должно выглядеть Сервер лицензирования 2.0 при добавлении лицензий:



Как должно выглядеть СЛК 3.0 при добавлении лицензий:



На данном этапе только УА будет работать, а для работы Кассира нужно установить внешнюю компоненту.

По данному признаку можно узнать установлена ли внешняя компонента на данный компьютер.
На данном скриншоте продемонстрировано без установки компонента:



Когда внешняя компонента установлена, при наведении на СЛК всплывает подсказка «ОК».

Сервер лицензирования

Версия: 2.0.6.335, Порт: 15200
Ключей: 0, СЛК: 0, Подключений: 0/0

Ок

Подключения

Список ключей

Функции

Настройка

Чтобы установить и найти инструкцию по установке Внешнего компонента. В СЛК 3.0 необходимо перейти в раздел Документация и ссылки - Руководство администратора – Внешняя компонента (7 страница).

Нужно будет установить Установочный пакет, подходящий по релизу СЛК 3.0 и ОС.

Установочные пакеты

Windows	32 бит / 64 бит	<u>licenceaddin-{version}.win.exe</u>
Debian / Ubuntu	32 бит	licenceaddin-{version}.i386.deb
	64 бит	licenceaddin-{version}.amd64.deb
CentOS / Fedora	32 бит	licenceaddin-{version}.i386.rpm
	64 бит	licenceaddin-{version}.x86_64.rpm

Скачать данный Пакет можно по ссылке: <https://prom.licencecenter.ru/> или пройти по пути Документация и ссылки – Центр Лицензирования Конфигураций.

Сервер СЛК 3.0.18.8060

ZVERZVE-I3VVG5A (192.168.0.104,192.168.200.21) : 9099, Windows 10 10.0.17763 (x86_64), C

[Главная](#)

[Установка лицензий](#)


[Обновление / восстановление лицензий](#)


[Ответ из Центра Лицензирования](#)


[Документация и ссылки](#)


[Информация о](#)


Документация и ссылки


 Инструкция по установке программных ключей и получению резерв


 Руководство администратора (PDF)

 Типы ключей защиты (PDF)

 Руководство по обновлению предыдущих версий (PDF)

 **Центр Лицензирования Конфигураций**












 1С:Предприятие. Отраслевые и специализированные решения



Центр лицензирования СЛК .RU

1С:СЛК™ - Система лицензирования и защиты конфигураций платформы 1С:Предприятие 8


Ссылки для загрузки

-  **СЛК 3.0: Комплект для конечного пользователя 3.0.37.11710 (ZIP)**
-  СЛК 3.0: Получение программной лицензии для замены USB-ключа для ряда совместных решений 1С (PDF)
-  СЛК 3.0: Инструкция по обновлению предыдущих версий (PDF)
-  СЛК 3.0: Инструкция по установке программных ключей и получению резервных кодов активации (PDF)
-  СЛК 3.0: Восстановление / перенос программных ключей (PDF)
-  СЛК 3.0: Руководство администратора (PDF)
-  СЛК 3.0: Комбинированная защита с системой лицензирования Парус (PDF)
-  СЛК 3.0: Ключи защиты (PDF)
-  СЛК 3.0: Аппаратный мульти-носитель лицензий СЛК (PDF)
-  Драйвер USB ключа защиты 10.1.11.701 для Windows (ZIP)
-  Программа определения USB ключей (ZIP)


Обработка файлового запроса (активация / получение резервного кода / восс

После установки Компонента обязательно нужно перезапустить Службы Сервера лицензирования 2.0 и СЛК 3.0.


Служба Сервера лицензирования 2.0



Служба СЛК 3.0



После перезагрузки служб и при корректной работе компонента лицензия Кассира автоматически подтянется в Сервер лицензирования 2.0.



Переходим в Кассир 4.0 и дальше по скриншотам.

